




Sapera Essential Processing SDK

提示 “License not found”，如何解决？

目录

- 第一步、确认账户是否可用 2
- 第二步、进入Software Registration页面 2
- 第三步、在Sapera SDK Runtimes中点击GENERATE LICENSE 3
- 第四步、输入KSN与Webcode，点击GENERATE LICENSE 3
- 第五步、加载License File 文件 4

电脑上插上 USB 的硬件狗以后，Sapera License Manager 提示如下图所示的“License not found”信息，是因为没有正确加载 License File 文件。




如何获取 License File，请按照以下步骤进行：

第一步、确认账户是否可用

只有注册过全狗(Sapera Essential Processing SDK 的开发狗)的账号才能获取 License File 文件。如果您已经注册过全狗, 直接跳转入“**第二步、进入 Software Registration 页面**”。如果您没有注册过全狗, 请先进入以下网址:

<https://www.teledynedalsa.com/en/login/>

点击下方图“Create Account”按钮, 进行全狗注册:




正确注册完全狗之后, 方可进行后续步骤。
如果您没有购买过全狗, 想正常使用 Sapera 提供的免费图像处理模块, 请与我司联系。

第二步、进入 Software Registration 页面



Teledyne Dalsa 官网链接地址为:

<http://www.teledynedalsa.com/en/home/>


在官网首页点击 Support --> SoftwareRegistration, 如下图所示:



进入 Software Registration 页面后点击 Sapera Software Registration 按钮, 如下图所示:




Sapera Software Registration



Sherlock/iInspect Software Registration


第三步、在 Sopera SDK Runtimes 中点击 GENERATE LICENSE

在 Sopera SDK Runtimes 中点击 GENERATE LICENSE，如下图所示：




第四步、输入 KSN 与 Webcode，点击 GENERATE LICENSE

输入 KSN 与 Webcode（收到授权狗时会有附带的说明书，这两个号码可以在上面找到），点击 GENERATE LICENSE，如下图所示：



第五步、加载 License File 文件

获取到 License File 文件后，点击下图中的 Install...License(s)按钮，加载 License File 文件。



联系我们：北京志强视觉科技发展有限公司
电话：+86 (010) 80482120
传真：+86 (010) 80483130
邮箱：51camera@51camera.com.cn
网址：www.51camera.com.cn