

Genie Nano GigE 相机

如何设置 IP?

目录

第一步:	找到并点击进入相机 IP 设置软件	1
第二步:	搜索相机	2
第二步,		2
第二少 :	以直相机 IF, 马平地迁按 IF 任内 附权内	Ζ

第一步:找到并点击进入相机 IP 设置软件



相机 IP 设置软件为 "Network Configuration Tool",如下图所示:

第二步: 搜索相机

点击"Scan Network"按钮搜索相机,如下图所示:

K Network Configuration Tool		
File View Advanced Help		
IPC Intel(R) I210 Gigabit Network Connection #2 Intel(R) I210 Gigabit Network Connection Intel(R) I210 Gigabit Network Connection	System Information System Computer Name : User Name : Operating System :	Configuration Sapera DHCP Server 1-PC 1 Microsoft Windows 7 旗舰版 Service Pack 1 Build 7601
	CPUs : Processor :	4 cores @ 1909 MHZ x64 Family 6 Model 55 Stepping 3 GenuineIntel Intel(R) Atom(TM) CPU E3845 @ 1.91GHz
	Total Physical Memory : Available Physical Memory : NIC Number :	1927 MB 1304 MB 2
TELEDYNE List was up DALSA Scan Network GigE Vision™ Cameras Scan Network	dated. dated. dated. ted device '00-01-0D-C2-4D-6F' wa dated.	as added to the list.

如果相机的 IP 与计算机本地连接的 IP 不在同一网段内,相机的 ID 会显示成红色字体,反之显示为蓝色字体。例如上图,"S1108589"显示为红色,说明相机的 IP 与计算机本地连接的 IP 不在同一网段内。

第三步:设置相机 IP,与本地连接 IP 在同一网段内

设置相机的 IP 有两种方式,一种为自动设置,一种为手动设置。 自动设置相机 IP 的方法如下图所示:

📉 Network Configuration Tool	
File View Advanced Help	
File View Advanced Help	Device Information Device IP Configuration Device IP Configuration C DHCP/LLA MODE C Persistent IP Mode IP Address : 192 . 168 . 122 . 2 Subnet Mask : 255 . 255 . 0 Default Gateway : 0 . 0 . 0 . 0 Apply Automatic Recovery (Force IP)
TELEDYNE List was up DALSA Scan Network GigE Vision™ Cameras List was up	点击该按钮,可自动设置相机 IP 地址 pdated. cted device '00-01-0D-C2-4D-6F' was added to the list. pdated. pdated.

手动设置相机 IP 的方法如下图所示:

🔨 Network Configuration Tool	
File View Advanced Help 1+C Inte(R) 1210 Gigabit Network Connection #2 Inte(R) 1210 Gigabit Network Connection 正日 Gigabit Network Connection 连中需要设置的相机 ID	Device Information Device IP Configuration 点击此按钮进入IP设置界面 Device IP Configuration 激活手动 ② DHCP/LLA MODE Persistent IP Mode 设置方式 IP Address : 169 · 254 · 169 · 169 Subnet Mask : 255 · 255 · 0 · 0 Default Gateway : 0 · 0 · 0 · 0 输入相机的 IP 地址和子网掩码,此处的 IP 地址和本地连接的IP地址必须在同一网段内 Apply 点击此按钮,IP设置生效。如果相机IP和本地 连接IP在同一网段内,则相机 ID 显示为蓝色
TELEDYNE DALSA Scan Network List was upd The device ¹ List was upd The conflict List was upd GigE Vision™ Cameras Scan Network List was upd	ated.

附:如何查看本地连接的 IP 地址?请参考下图:

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
(件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 高级(N) 帮助(H)	
组织•禁用此网络设备 诊断这个连接 " 👪 • 🗔	
Bluetooth 网络连接 の格连接	
	Internet MAXAX4 4 (ICP/IPV4) Jane
连接时使用; 参 Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet	如果网络支持此功能。则可以获取自动指派的 IP 设置。否则, 您需要从网络系统管理员处获得适当的 IP 设置。
配置(C) 此连接使用下列项目(0):	 ○ 自动获得 IP 地址(0) ○ 使用下面的 IP 地址(S):
☑ ➡ Microsoft 网络客户端	▲ IP 地址(I): 169 .254 .122 .112
□ ➡Matrox GigE Vision?NDIS 6.2 Filter Driver ∞ ➡Teledyne DALSA Sapera GigE Vision Filter I	Driv _ 子网掩码(U): 255.255.0.0
 ≥ QoS 数据包计划程序 ≥ Internet 协议版本 6 (TCP/IPv6) 	■ 默认网关(D):
□ Linternet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 打开本地	b连接IP设置窗口 自动获得 DNS 服务器地址(B)
•	▶
安裝(N) 卸載(U) 属性(R	首选 DNS 服务器(P):
描述	备用 DNS 服务器(A):
TCP/IP。该协议走载认的厂域网络协议,它提供在不 的相互连接的网络上的通讯。	№ 四 週週日時验证设置(L) 高级(V)
補定	取消 确定 取消

- 联系我们:
- 北京志强视觉科技发展有限公司 电话:+86 (010) 80482120
- 传真: +86 (010) 80483130
- 邮箱: 51camera@51camera.com.cn
- 网址: www.51camera.com.cn